


Einrichtung und Konfiguration für Mozilla Thunderbird 17.0.XX

Schritt 1


Öffnen Sie Thunderbird durch Klick auf „**Start > Programme > Mozilla Thunderbird**“.

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, wählen Sie „**Neues Konto erstellen**“.



Schritt 2

Im nächsten Schritt wählen sie „**Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden**“.





congstar

Schritt 3

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: c21111111@congstar.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Weiter Abbrechen

Geben Sie an dieser Stelle Ihre E-Mail Adresse ein (auch Ihr Alias ist hier möglich)

Geben Sie an dieser Stelle Ihr **Vertragspasswort** ein.

Im nächsten Fenster geben Sie die Daten wie beschrieben ein und klicken anschließend auf „**Weiter**“, damit Thunderbird die „Automatische Server-Einstellung“-Suche startet.

Schritt 4

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: c21111111@congstar.de

Passwort: ●●●●●●

Passwort speichern

Einstellungen suchen: Mozilla ISP-Datenbank ↻

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Manuell bearbeiten Stopp Weiter Abbrechen

Thunderbird versucht nun die Einstellungen automatisch vorzunehmen. Jedoch werden diese von Thunderbird nicht korrekt erkannt.


Schritt 5

Thunderbird legt folgende Daten fest:

Posteingang-Server: **pop.congstar.de**

Postausgang-Server: **smtp.congstar.de**

Diese sind jedoch nicht korrekt und müssen wie folgt geändert werden:



The screenshot shows the Thunderbird account configuration window. The 'Posteingang-Server' is set to POP3 and 'Postausgang-Server' is set to SMTP. The server addresses are popmail.congstar.de and smtpmail.congstar.de. The ports are 110 and 25. The SSL settings are 'Keine Verbindungssicherheit'. The authentication method is 'Verschlüsseltes Passwort'.

An dieser Stelle müssen die abgebildeten Ports „110 & 25“ sowie „Keine Verbindungssicherheit“ eingestellt sein.

Als Authentifizierung muss „Verschlüsseltes Passwort“ ausgewählt werden.

Hier muss Ihr Benutzername (auch Ihr Alias geht als Benutzername) inkl. „@congstar.de“ stehen.

Im Feld „Posteingang-Server“ muss „**POP3**“ und „**popmail.congstar.de**“ eingetragen werden. Bei „Postausgang-Server“ muss „**smtpmail.congstar.de**“ eingetragen werden.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, dann einfach über die Schaltfläche „**Konto erstellen**“ die Einrichtung abschließen.

Schritt 6

Nachdem Sie beide Fenster geschlossen haben, landen Sie in der Posteingangs-Ansicht.

Um die Funktion zu testen, senden sie bitte nun eine Testnachricht an sich selbst

