



Einrichtung und Konfiguration für Outlook Express 6.0


Achten Sie bitte darauf, dass Sie als „Administrator“ eingeloggt sind.

Schritt 1

Öffnen Sie Outlook Express 6.0 durch Klick auf „**Start > Programme > Outlook Express 6.0**“.

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, hilft Ihnen der Assistent bei der Einrichtung. Fahren Sie dann bitte mit Schritt 2 fort.


Um Ihr congstar eMail Postfach anzulegen, wählen Sie bitte im Menü „**Extras > Konten**“ und wählen dann „**Hinzufügen > E-Mail**“.



Schritt 2

Geben Sie hier bitte Ihren Namen ein. Bitte beachten Sie, dass Sonderzeichen nicht erlaubt sind. Dieser Name wird dem Empfänger einer eMail als Absender angezeigt.

Klicken Sie dann auf "**Weiter**".





Schritt 3

Geben Sie nun Ihre congstar eMail-Adresse ein.

Klicken Sie dann auf "**Weiter**".

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Internet-E-Mail-Adresse". Below the heading is a message: "An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet." There is a text input field labeled "E-Mail-Adresse:" containing the text "max.mustermann@congstar.de". Below the input field is a smaller text "Beispiel: Jemand@microsoft.com". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

Schritt 4

Tragen Sie nun den Posteingangsserver **popmail.congstar.de** und den Postausgangsserver **smtpmail.congstar.de** ein.

Klicken Sie dann auf "**Weiter**".

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Namen der E-Mail-Server". Below the heading is a message: "Der Posteingangsserver ist ein POP3 Server." There is a dropdown menu showing "POP3" and a "Server." label. Below this is a text input field labeled "Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):" containing the text "popmail.congstar.de". Below that is another message: "Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet." and a text input field labeled "Postausgangsserver (SMTP):" containing the text "smtpmail.congstar.de". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".



Schritt 5

Tragen Sie bitte bei **Kontoname** unbedingt Ihre
1. congstar eMail-Adresse
ein.

Wenn Sie Ihr Kennwort
speichern möchten, um es
nicht jedes Mal beim
Senden und Empfangen
einer eMail eingeben zu
müssen, setzen Sie bitte ein
Häkchen bei „**Kennwort
speichern**“.

Klicken Sie dann auf
"Weiter".

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Internet-E-Mail-Anmeldung". Below the title, there is a text instruction: "Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben." There are two input fields: "Kontoname:" with the value "max.mustermann@congstar.de" and "Kennwort:" with a masked password "••••••••". Below the password field is a checked checkbox labeled "Kennwort speichern". At the bottom, there is a text instruction: "Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)'." and an unchecked checkbox with the same label. At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

Schritt 6

Sie haben nun alle Daten
eingegeben und können mit
einem Klick auf „**Fertig
stellen**“ den
Konfigurationsvorgang
abschließen.

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Installation beendet". Below the title, there is a text instruction: "Alle Informationen zur Einrichtung des gewünschten Kontos wurden vollständig eingegeben." and another instruction: "Um diese Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf 'Fertig stellen!'." At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Fertig stellen", and "Abbrechen".



Schritt 7

Bevor Sie eMails versenden und empfangen können, muss abschließend noch der Postausgangsserver für eine Authentifizierung freigegeben werden.

Bitte klicken Sie hierzu auf „**Extras > Konten > popmail.congstar.de > Eigenschaften**“ und wählen dann den Reiter „**Server**“.

Aktivieren Sie nun das Kontrollkästchen (durch anklicken) bei „**Server erfordert Authentifizierung**“.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe dann mit „**OK**“.

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

Viel Spaß mit Outlook Express und congstar eMail!

